

# TUTORIAL

# MAPEAMENTO DE PASTAS

UDESC CEART



**Atenção** O endereço do Servidor de Arquivos do CEART mudou. Agora para acessar os seus arquivos da rede siga os passos abaixo.

**OBS.:** por questões técnicas a pasta do scanner ainda se encontra no servidor antigo, por isso não desconecte esse mapeamento ainda.

## Novo Servidor de ARQUIVOS

**1**

Caso for acessar os arquivos fora da Udesc, certifique-se de estar com o OpenVPN

instalado, configurado e conectado a rede da UDESC. Caso contrário utilize o Manual “VPN\_FORTCLIENT” que se encontra na pasta a seguir: [LINK](#)

Se for fazer o acesso dentro da Udesc, o passo acima não será necessário.

### Atenção


Cada departamento e/ou usuário tem privilégio de acesso a pastas diferentes no servidor. Ao fazer o mapeamento você verá apenas as pastas e arquivos aos quais tem direito ao acesso.

**2**

O primeiro passo é desconectar o mapeamento de pastas antigo. Isso vai evitar confusão com o novo endereço na hora de acessar seus arquivos. Para isso abra o [Windows Explorer](#) utilizando o atalho  + R (Tecla Windows + R).


**3**

Na janela do Windows Explorer procure as unidades antigas mapeadas (as unidades ficam dentro da lista “Este Computador”, “Meu Computador”, “Este PC” ou “Meu PC”), clique com o botão direito sobre ela e escolha a opção “Desconectar-se”. Repita o processo com todos os mapeamentos que tiver.




4

Com todos os mapeamentos antigos já desconectados, agora vamos fazer o mapeamento usando o novo endereço. Ainda na janela do Windows Explorer clique com o **botão direito** em “Este Computador”, “Meu Computador”, “Este PC”, ou “Meu PC”.



5

Agora seleccione “Mapear Unidade de Rede””



# 6

Preencha o campo “Pasta” com os seguintes dados:

[\\10.15.2.103\CEART\nomedapasta](#)

Onde “**nomedapasta**” será substituído pelo nome da pasta que você deseja mapear. Na próxima página segue uma lista das pastas comumente acessadas e um exemplo de como inserir o endereço.

## Observação

Certifique-se de marcar a caixa “**Reconectar-se na entrada**”, como mostrado pelo retângulo azul na imagem, para garantir que o mapeamento será feito automaticamente sempre que você iniciar seu computador.

← Mapear Unidade de Rede

Que pasta de rede deseja mapear?

Especifique a letra de unidade para a conexão e a pasta à qual você deseja se conectar:

Unidade: Z: ▾

Pasta: \\10.15.2.103\ceart\cinf ▾ Procurar...

Exemplo: \\servidor\compartilhamento

Reconectar-se na entrada

Conectar usando credenciais diferentes

[Conecte-se a um site que pode ser usado para armazenar documentos e imagens.](#)

Concluir Cancelar


Exemplos:

CINF -> \\10.15.2.103\ceart\CINF

CPPGM -> \\10.15.2.103\ceart\CPPGM


**7**

Confira cuidadosamente o endereço, e então clique em “Concluir”

**8**


Na próxima tela, **não entre ainda com seus dados**, primeiro clique em “Mais

Opções” conforme a imagem



9

Na parte da tela que surge, clique em “Usar uma conta diferente”




10

Preencha o primeiro campo com o seu usuário, que será no formato

**corp\seu cpf**, preencha o campo abaixo com a sua **senha do idUDESC** e clique em “OK”

Exemplo de usuário.: **corp\81545854125**



# 11

Pronto. Uma nova tela se abre com os arquivos da pasta escolhida no servidor de arquivos do Ceart.

